

Anchor[®]

Handtasche Siena



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Entworfen von Anchor Studio

Design Nr.: 0022434-00001-18

MEZ Needlecraft GmbH, 2023. Alle Rechte vorbehalten.



Anchor Cotton 'n' Wool 50 g Art. Nr. 4670004 - *(Farbnr.)

Mittel



Tasche: Breite 28 cm, Höhe 25 cm (ohne Henkel), Bodentiefe 6 cm

4x *01332 onyx,
1x *00105 pearl, 1x* 00249 amber, 1x *00326 jasper

Nr. 3



Nr. 18

Extras:Maschenmarkierer
Baumwollstoff: 60 cm x 32 cm,
Nähgarn, Nähnaedel,
Stecknaedel, Nähmaschine

Handtasche Siena

MASCHENPROBE

20 M und 25 Rd feste Kreuzmaschen mit Häkelnadel 3 = 10 x 10 cm

ABKÜRZUNGEN**fM** feste Masche(n)**Km** Kettmasche(n)**R** Reihe(n)**Rd** Runde(n)**GRUNDTECHNIKEN****1. Feste Maschen**

2. Kreuzmaschen: Kreuzmaschen sind feste Maschen, bei denen man den Faden mit der Häkelnadel nicht wie gewohnt von links mit einem Umschlag holt (Abb. 1), sondern den Faden von rechts oben greift (Abb. 2) und durch die Masche zieht, die dann wie üblich abgemascht wird. Das Kreuzmuster kann nur in Rd gehäkelt werden.

3. Rippenmuster: Alle festen Maschen werden jeweils nur in das hintere Maschenglied gehäkelt. Die vorderen Maschenglieder ergeben dann die Rippen.

ANLEITUNG**TASCHE**

Die Tasche wird von oben am Umschlag beginnend, nach unten gearbeitet. Den Umschlag mit Farbe Onyx beginnen, dafür 15 Lm + 1 Wende-Lm häkeln und in die Rückreihe feste Maschen. Jede Reihe endet mit einer Wende-Lm.

Ab der 2. Reihe alle fM in das hintere Maschenglied häkeln. 32 Reihen in Onyx häkeln, dann folgen jeweils 2 Reihen in den Farben Amber, Onyx, Jasper, Onyx, Pearl, danach 72 Reihen in Onyx. Das Umschlagteil an der kurzen Seite zusammennähen.

Für den Taschenkörper auf einer Seite aus dem Rand des Umschlagteils 112 fM anhäkeln. Die Rd mit 1 Km schließen und das Rd-Ende mit einem Maschenmarkierer kennzeichnen. Das Rundenende stellt eine seitliche Taschenkante dar. Nach 56 M mit dem 2. Maschenmarkierer die gegenüberliegende Seitenlinie ebenso markieren. Der Taschenkörper wird in Runden in Kreuzmaschen gehäkelt. Jede neue Runde beginnt mit 1 Steige-Luftmasche und endet mit 1 Km. Insgesamt 56 Rd im Kreuzmaschenmuster häkeln.

Rd 57: 1 Rd fM in das hintere M-Glied der Vorreihe = ergibt eine Bodenkante. Die Runde beenden, Faden ca. 40 cm lang abschneiden.

TASCHENBODEN VORBEREITEN

Der Taschenboden wird in Hin- und Rückreihen in festen Maschen an den Taschenkörper angehäkelt.

Dafür den Taschenkörper in eine Vorder- und eine Rückseite mit je 56 M aufteilen.

Für die Vorderseite R1: Von einer seitlichen Kante aus gesehen in der 6. M den Faden anknoten, 1fM und weiter 45 fM häkeln, 1 Wende-Lm (5 M bis seitliche Kante nicht häkeln). (Abb. 3)

R2: Rückreihe 46 fM

R3 - 8: Hin- und Rückreihen je 46 fM, am Ende der 8. Reihe den Faden ca. 50 lang abschneiden.

Die gegenüberliegende Seite auf die gleiche Weise erstellen.

Boden fertigstellen: Die Tasche auf links wenden, die Bodenkanten bündig aufeinander legen, die mittlere Bodenkante zusammennähen, dann die offenen Seitenkanten ebenso schließen. (Abb. 4)

TASCHE BESTICKEN

Unterhalb des Umschlags, wie abgebildet, jede 7. M mit einem Kreuz besticken. Den Faden dabei an der Innenseite jeweils zum nächsten Kreuzstich mitführen. Die nächste Farbe wird versetzt in der 6. Rd aufgestickt. Für die restlichen Kreuzstichrunden ebenso verfahren.

TRÄGER VORBEREITEN

Je einen Träger in der Farbe Amber und Jasper in Kreuzmaschen-Runden häkeln. Dazu 10 Lm anschlagen, zur Rd schließen. Jede weitere Rd mit 1 Steige-Lm beginnen und mit 1 Km enden. Träger 45 cm lang häkeln. Die Träger an der Innenseite der Tasche ca. jeweils ca. 6 cm von den Seitenkanten und ca. 1,5 cm unterhalb der oberen Taschenkante festnähen.

TASCHE FÜTTERN

Ein Stoffstück mit 60 cm x 32 cm falten, die rechte Stoffseite liegt innen. Für den Boden eine Falte von 3 cm Faltentiefe nach innen legen (Abb. 5) Die Seitennähte mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Die abgenähte Falte ergibt den Taschenboden. Am oberen Rand ca. 1-2 cm auf links klappen und die Kante bügeln, das Futter in die Tasche schieben, ca. 1 cm von der oberen Innenkante mit kleinen Handstichen annähen, dabei darauf achten, dass die Trägerenden unter dem Futter verschwinden.

ABB. 1



ABB. 2



ABB. 3





ABB. 4



ABB. 5



WASCHEMPFEHLUNG

- Immer in so warmem Wasser wie möglich waschen, gemäß der empfohlenen Waschtemperatur, nur kurz schleudern. Bei Handwäsche viel Wasser verwenden.
- Bei dunklen Farben empfehlen wir, ein Farbfangtuch einzusetzen.
- Nicht bleichen.
- Nicht im Tumbler trocknen. Liegend trocknen lassen.
- Nur mäßig heiß mit Abstand andämpfen, nicht bügeln.
- Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethen.
- Keine optischen Aufheller verwenden (auch keine Waschmittel, welche optische Aufheller enthalten).