

# Anchor<sup>®</sup>

## Sac Siena



[AnchorCrafts.com](http://AnchorCrafts.com)

[f](#) [@](#) [p](#) @anchorcrafting

Conçu par Anchor Studio

Modèle N°: 0022434-00001-18

MEZ Needlecraft GmbH, 2023. Tous droits réservés.



Anchor Cotton 'n' Wool 50 g Art. N° 4670004 - \*(col. n°)

Intermédiaire



Sac : largeur 28 cm, hauteur 25 cm (sans anses),  
fond 6 cm



4x \*01332 onyx,  
1x \*00105 pearl, 1x\* 00249 amber, 1x \*00326 jasper



N° 3



N° 18

**Extras:**

Marqueur de mailles  
Tissu de coton : 60 cm x 32 cm,  
fil à coudre, aiguille à coudre,  
épingles, machine à coudre

## Sac Siena

**ECHANTILLON**

10 cm x 10 cm = 20 m et 25 tours en ms/X au crochet n° 3

**ABRÉVIATIONS**

**m** maille  
**ml** maille en l'air  
**ms** maille serrée  
**mc** maille coulée  
**ms/X** maille serrée en X  
**rg** rang

**TECHNIQUES DE BASE****1. maille serrée (photo 1)**

**2. maille serrée en X :** elle se crochète comme 1 ms MAIS en prenant le fil dans l'autre sens : après avoir piquer le crochet dans la m indiquée, le fil est pris par le dessus et non par le dessous comme pour 1 ms ordinaire (photo 1).

**3. ms en côtes :** on pique uniquement dans le brin arrière de chaque m.

**EXPLICATIONS****SAC**

Le sac est crochété du haut vers le bas en commençant par le rabat qui se fait latéralement.

Avec le fil Onyx, faire une chaînette de 15 ml.

Rg 1 : 1 ml, 1 ms dans la 2ème ml à partir du crochet et dans chaque ml suiv.

Rg 2 : 1 ml, 1 ms dans le brin arrière de chaque m.

Rép le rg 2 en crochétant encore 31 rgs en Onyx, puis 2 rgs de chac des couleurs Amber, Onyx, Jasper, Onyx, Pearl, puis encore 72 rgs en Onyx.

Fermer en anneau en assemblant le haut du dern rg à la chaînette de base.

Puis faire le corps du sac :

Crocheter 112 ms le long de la lisière du rabat, fermer le tour par 1 mc dans la 1ère ms et repérer la fin/début de tour qui se trouve sur le côté du sac avec un marqueur de maille.

Mettre aussi un repère au centre du tour pour séparer les 2 faces du sac.

Tour suiv : 1 ml, 1 ms/X dans chaque m, fermer le tour par 1 mc dans la 1ère ms/X.

Crocheter encore 55 tours en rép le tour précédent.

Tour 57 : 1 ml, 1 ms dans le brin arrière de chaque m, fermer par 1 mc dans la 1ère ms du tour (= ligne de pliure du fond).

Arrêter en laissant environ 40 cm de longueur de fil.

**FOND DU SAC**

Il se fait en rgs de ms, en partant de la partie précédente.

Isoler chaque face de 56 m.

Rg 1 devant : accrocher le fil à la 6ème m de partant de l'extrémité de la face, 1ml, 1 ms dans chac des 45 m suiv, tourner sans crocheter sur les 5 dern m. (fig. 3)

Rgs 2 à 8 devant : 1 ml, 1 ms dans chaque m.

Arrêter en laissant 50 cm de fil.

Faire de même en bas de l'autre face.

Terminer le fond en retournant le sac sur l'envers pour coudre les lisières et le haut de chaque côté du fond. (photo 4)

**BRODER LE SAC**

Sous la lisière du rabat, broder 1 point de croix toutes les 7 m, en les décalant d'une rangée sur l'autre comme sur la photographie. Passer d'un point à l'autre à l'intérieur du sac.

**LES ANSES**

Crocheter une anse avec le fil Amber et une avec le fil Jasper en tours de ms/X comme suit : Faire une chaînette de 10 ml, et fermer en anneau par 1 mc dans la 1ère ml.

Tour 1 : 1 ml, 1 ms/X dans chaque ml, fermer le tour par 1 mc dans la 1ère m.

Rép ce tour jusqu'à ce que l'anse mesure 45 cm de long.

Coudre les anses à l'intérieur du sac à environ 6 cm des côtés et 1,5 cm du haut.

**DOUBLURE DU SAC**

Plier un morceau de tissu de 60 cm x 32 cm en 2, endroit contre endroit.

Pour le fond, faire un pli rentré de 3 cm de haut le long de la pliure (fig. 5).

Coudre les 2 côtés avec une marge de couture de 1 cm. Le pli cousu du bas forme le fond du sac. Replier le bord de l'ouverture du haut sur l'envers, sur 1 à 2 cm et repasser le bord. Introduire la doublure dans le sac, coudre à environ 1 cm du bord du haut, à l'intérieur avec de petits points à la main, en veillant à ce que la doublure ne dépasse pas du sac au crochet.

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3





FIG. 4



FIG. 5



#### CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Passez à la vapeur à distance et à basse température, sans poser le fer.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).